

Software-Schutz Client Aktivierung

Die Aktivierung des Software-Schutzes Client kann nur auf Clientbetriebssystemen vorgenommen werden.

Es ist auch möglich, einen Software-Schutz auf Server-Betriebssystemen direkt einzurichten. Näheres entnehmen Sie bitte der Dokumentation zum Einrichten eines Software-Schutzes Server.

Windows Vista und Windows 7: Bitte beachten Sie, dass moveIT@ISS+ zum Anfordern des Softwareschutzes als Administrator ausgeführt werden muss.

Anstelle eines Hardlock Dongles (parallel, seriell, USB, PCMCIA) kann der Rechner per Software-Schutz für die Verwendung von moveIT@ISS+ lizenziert werden. Pro Rechner ist eine Lizenz (Haupt- oder Nebenlizenz) notwendig.

Vorteile: Es fallen keine Anschaffungskosten für einen Hardlock-Dongle an und es werden Probleme mit der Zusatzhardware/Treiber vermieden.



ACHTUNG:

Die Lizenz ist per Software-Schutz Client an einen Rechner gebunden. Sollte der Rechner ausfallen und moveIT@ISS+ auf einem Ersatzrechner oder neuen PC installiert werden, so muss ein neuer Software-Schutz unter Löschung des alten angefordert werden.

Vorgehensweise Software-Schutz Aktivierung



ACHTUNG:


Für folgende Arbeiten ist es unbedingt erforderlich über Administratorrechte zu verfügen.

1. Alten Software-Schutz löschen (am alten Rechner durchführen)

Dieser Punkt entfällt bei einer Neuinstallation mit neuer Lizenz oder bei einer Umstellung von Dongle auf Software-Schutz.


Damit Sie Ihre Daten auf den neuen Rechner übernehmen können, ist es unbedingt erforderlich, die Daten der gesamten Installation (Ordner moveIT_ISS) zu sichern/zu kopieren (siehe Anleitung „Datenbanksicherung“). Dies muss gemacht werden BEVOR Sie die nun folgenden Schritte ausführen!

- Starten Sie Ihre moveIT@ISS+ Installation am alten Rechner wie gewohnt.
- Über [Datei] [ISS Tools] [Programme] [Dongle Einstellungen] gelangen Sie auf die Maske „Dongle Einstellungen“.
- Durch Klicken auf den Button  wird der alte Softwareschutz auf diesem Rechner gelöscht. Die Installation kann noch für weitere 30 Tage verwendet werden und wird anschließend deaktiviert.




ACHTUNG: Dieser Schritt kann nicht mehr rückgängig gemacht werden!

- Haben Sie die obige Meldung mit **[Ja]** bestätigt, erhalten Sie nun einen Deaktivierungs-Code. Diesen benötigen Sie, um einen neuen Softwareschutz (für einen neuen Rechner) anzufordern. Schreiben Sie sich diesen bitte auf oder senden Sie uns die erzeugte Datei (wird im Installationsverzeichnis gespeichert – siehe Pfad in der Meldung) per E-Mail (gemeinsam mit der Hardwaresignatur, siehe Schritt 2). **Ohne diesen Deaktivierungs-Code kann kein neuer Softwareschutz ausgestellt werden.**




2. Hardwaresignatur erstellen (am neuen Rechner durchführen)

In den ersten 5 Tagen nach der Neuinstallation steht Ihnen eine moveIT Setup Lizenz zur Verfügung, damit Sie sofort nach der Installation das Programm starten können. Dennoch sollte so schnell wie möglich Ihre Lizenz aktiviert werden, indem Sie den Softwareschutz anfordern.




Damit Sie den Softwareschutz anfordern können, öffnen Sie über **[Datei] [ISS Tools] [Programme] [Dongle Einstellungen]** das Fenster „**Dongle Einstellungen**“.

Wenn Sie allerdings den Softwareschutz noch nicht aktiviert haben, bis die Setup Lizenz abläuft, öffnet sich beim nächsten Programmstart von moveIT@ISS+ folgende Meldung, welche Sie mit **[Dongleinstellungen anpassen]** bestätigen müssen, um in die „**Dongle Einstellungen**“ zu gelangen.



In der sich nun öffnenden Maske wählen Sie die Lasche **[SWS Client]**.

Tragen Sie hier Ihre moveIT@ISS+ Lizenznummer (zu finden im Vertrag, den Sie von uns zugesandt bekommen haben) oder die Donglenummer Ihres alten Rechners (falls bekannt) ein.



Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit dem Button .

Anschließend klicken Sie auf den Button .

Senden Sie nun eine E-Mail an sales@moveit.at, in die Sie Lizenznummer und Hardwaresignatur (aus der Zwischenablage) im Text einfügen (STRG+V oder [Bearbeiten] [Einfügen]).

Bitte geben Sie uns zusätzlich

- den Deaktivierungs-Code aus Schritt 1 (entfällt bei einer neuen Lizenz)
- den Namen des Mitarbeiters oder den PC-Namen bekannt, für den dieser Softwareschutz ausgestellt wird.

Sie erhalten dann binnen 24 Stunden (an Werktagen) von moveIT per E-Mail Ihre neue Donglenummer und den Registrierungscode.

**ACHTUNG:**


Donglenummer und Registrierungscode können NUR auf dem Rechner eingetragen werden, wo die Hardwaresignatur erzeugt wurde.

3. Donglenummer und Registrierungscode einfügen

Starten Sie nun nochmals Ihre moveIT@ISS+ Anwendung als Administrator und wechseln Sie in die Dongleverwaltung indem Sie die Meldung wie zu Beginn mit **[Dongleeeinstellungen anpassen]** bestätigen.


Mit  bestätigen Sie hier erneut die Lizenznummer (**diese bitte keinesfalls ändern!**) und tragen Sie nun die Donglenummer und den Registrierungscode ein. Am besten in der E-Mail markieren, in die Zwischenablage durch STRG+C kopieren und mit STRG+V einfügen.

Donglenummer und Registrierungscode müssen 1:1 (Groß-/Kleinschreibung beachten!) eingefügt werden! Achten Sie außerdem darauf, dass keine Leerzeichen mit kopiert wurden.


In der Spalte „Ausgewählte Ports/Protokolle“ muss „Softwareschutz Client“ ausgewählt sein, damit beim Starten des Programms auch nach diesem gesucht wird. Mit dem Button  können Sie überprüfen, ob Ihre Einstellungen korrekt durchgeführt wurden.

Ist dies gemacht, speichern Sie Ihre Einstellungen bitte mit dem Button **[Speichern]**.


In der darauffolgenden Meldung können Sie festlegen, ob die von Ihnen getätigten Einstellungen **für alle Benutzer** gesetzt werden sollen.




Es erscheint die Meldung, dass dieser Vorgang die von den Benutzern selbst getätigten Einstellungen überschreibt. Wenn Sie fortfahren wollen, bestätigen Sie bitte mit **[Ja]**.



Nach bestätigen der Meldungen kommen Sie zurück zu den Lizenzeinstellungen. Zur Freischaltung der Lizenz klicken Sie auf **Lizenzdatei aktualisieren**.



Sobald die Lizenzdatei vom moveIT Server heruntergeladen wurde erhalten Sie die Nachricht:



Klicken Sie auf **Ja** um die aktuelle Lizenzdatei einzuspielen. Sollte aus einem Grund diese Funktion bei Ihnen nicht möglich sein, laden Sie bitte das Lizenzfile von unserer Homepage www.moveit.at im Download Center unter West European/Programm Downloads/Lizenzfile und Tools herunter. (ACHTUNG: Dazu müssen Sie auf unserer Homepage registriert und angemeldet sein!). Danach schließen Sie bitte das Programm und starten Sie durch Doppelklick auf die Datei **„InstallLicence.exe“** die Installation.

Wählen Sie im folgenden Fenster die gewünschte **Installationssprache** aus und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **[OK]**.




Im nun folgenden Fenster „**Willkommen**“ erhalten Sie Informationen zur Installation.




Klicken Sie auf den Button **[Weiter]**, um die Installation fortzusetzen.

Im folgenden Fenster „**Aktualisierung der Lizenzinformationen**“ geben Sie bitte den Pfad zu Ihrer ISS.exe an.



Um fortzufahren klicken Sie auf **[Installieren]**.

Im Fenster „**Installiere**“ können Sie den Fortschritt Ihrer Installation beobachten.



Im folgenden Fenster klicken Sie bitte auf **[Fertig stellen]**, um Ihre Installation abzuschließen.



Beim ersten Start (nur Neuinstallation) von moveIT@ISS+ kommt folgende Meldung:



The screenshot shows a dialog box with two input fields. The first field is labeled "Name:" and contains the text "FIRMENNAME". The second field is labeled "Eigner:" and contains the text "1". To the right of the fields are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

Tragen Sie bei „Name“ Ihren Firmennamen ein, bei „Eigner“ muss „1“ stehen und bestätigen Sie mit **[OK]**.

Nun können Sie Ihre benötigten Stammdaten und alle verfügbaren Updates einspielen.